

playse.名称変更に伴う SSO設定のご案内

confidential

世界を縁満にする旅へ。

株式会社manebi

Copyright ©manebi Inc. 2023, All Rights Reserved.

	1	レポート	~	manebi 企業管理者(企業アカウントID:	ひ カンタンな 新くR6	受講ページを開く 🗙	θ
	Ŀ	コース管理	~	設定		(3)	
		コースマップ管理		シングルサインオン(SAML)			+ 新規作成
		学習サポート	~				A 1-14
1	*	組織管理	~	✓ Okta		有効	▶ 編集
	\leq	メール送信	~	✓ Okta		有効	▶ 編集
		設定	^	✓ Okta		無効	▶ 編集
_		企業		 Microsoft 365 (Azure AD) 		無効	✔ 編集
2		通知メール				dare de l	ð 1=#
		ログイン制限		 Google Workspace 		無効	/ 編集
	Ľ	シングルサインオン		✓ onelogin		無効	
		サービス連携					
		IP制限					

【設定】メニューより、設定→シングルサインオンを選択し、「新規作成」を行ってください。

手順2

	×	設定		
🔒 ホーム		シングルサイン	ンオン(SAML)	+ 新規作品
・ レポート	~			
コース管理	~	^ Okta		
コースマップ管理		IDプロバイダ情報		
] 学初###→ト		SSOØURL	*:	
1 1 890 P		エンティティID	*:	
組織管理	~	証明書		
メール送信	*	証明書の有効期限	~	
1 股定	^	ユーザーの識別子	メールアドレス	
企業		サービスプロバイタ	ダ情報	± ×タデータ (.xml)
通知メール		SSOØURL		24-
ログイン制限				_
シングルサインオン		エンティティル		36-
サービス連携		その他		
お知らせ		セキュリティー	署名付きレスポンスを要求する	
マニュアル・FAQ			著名付きアサーションを要求する	
お問い合わせ		manebi⊐⊐́	Playse. 71 № 512x215px ±	
ニュース一覧ダウンロ・	-8			

新規作成が完了すると、一覧に追加されます。 追加された情報の以下2つの情報をldP側に登録します。 ・SSOのURL ・エンティティID

※新しいURLを利用する場合は、 「api.manebi-learning.com」 この値をコピーして、IdP側に登録する際に、 「api.playse.io」の部分を「api.manebi-learning.com」に直接 書き換える必要があります。(手順6で使用します。)



(注意: IdPはoktaを例にしています。)

Applicationsメニューを押下して、「Create App Integration」を押下します。



表示されたモーダルにて、「SAML 2.0」を選択し、 Nextをクリックしてください。



①[App name]を入力
②[App logo]にて画像の登録(任意)
③[App visibility]のチェックを外してください。

confidential

えてください。



①[Single sign-on URL]に手順2のSSOのURLを記載する。
 ②[Audience URI (SP Entity ID)] に 手順2のエンティティIDを記載する。
 *api.playse.ioの箇所をapi.manebi-learning.comに直接書き換

※下記はデフォルトのままで問題ございません。※ [Default RelayState] [Name ID format] Unspecified [Application username] Okta username [Update application username on]



[I`m an Okta customer adding an internal app]を選択し、 [finish]を押下してください。



SAML 2 項目から「More details」で、詳細を展開してください。 [Identity Provider Single Sign-On URL]の値をコピー [Identity Provider Issuer]の値をコピー [Signing Certificate]をDownloadしてください。

コピー、ダウンロードした情報は、manebieラーニングを登録する際に使用します。

		×	設定				
n :	ホーム		シングルサイン	ンオン(SAML)	十 新規作成		
	レポート	~	^ Okta		無効 🧪 編集		
P :	コース管理	~	IDプロバイダ情報				
= :	コースマップ管理		SSOØURL	*			
•	学習サポート	~	エンティティロ	*			
* 1	組織管理	~	証明書				
—	メール送信	~	証明書の有効期限	-			
۰ 🗘	股定	~	ユーザーの識別子	メールアドレス			
4	企業		サービスプロバイタ	ダ情報	👲 メタデータ (.xml)		
i	通知メール		SSOØURL	https://api.playse-dev.io/saml2/531a5ee2-31f0-43b5-b43c-e1bd08063cd2/acs			
	ログイン制限		エンティティID	https://api.playse-dev.io/saml2/531a5ee2-31f0-43b5-b43c-e1bd08063cd2/metadata	38-		
	シングルサインオン						
	サービス連携		その他				

manebi eラーニングを開き、【設定】メニューより、設定→シングルサインオンを選択し、 作成したSSOの「編集」をクリックしてください。 手順9



①「ステータス」を「有効」にします。

②「SSOのURL」に手順8の [Identity Provider Single Sign-On URL] の値をコピーして貼り付けます。

③「エンティティID」に手順8の [Identity Provider Issuer] の値をコピーして貼り付けます。

④「証明書」に手順8の [Signing Cerificate] でダウンロードしたファイルを添付します。

⑤「更新」をクリックします。

お疲れ様でした。 手順を全てご対応いただいた後、 登録したシングルサインオンのボタンが設置され、 ログインすることが可能となります。

